



	Drginfo Serviços de Informática - Documentação	Data Criação	09/01/2021
		Data Aprovação	09/01/2021
	Tipo de Documento: <i>Instalação Isic Lite</i>	Aprovado por	Daniel Ramos

Objetivo:

- Realizar a instalação do aplicativo de visualização de CFTV da Intelbras Isic Lite

Aplicação:

- Usuários diversos que fazem uso de CFTV da Intelbras

Referências:

- <https://www.youtube.com/watch?v=c-zgsbxSCp8>

Descrição e Regras:

- Entre na Loja PlayStore do Google e pesquise pelo aplicativo **Intelbras Isic Lite**, conforme imagem. Em seguida clique em instalar e aguarde o final da instalação. Ao finalizar a instalação clique em **Abrir**



Novidades •

Última atualização: 18 de dez. de 2020 →

Nessa versão nosso time está disponibilizando ajustes e correções para uma melho...

Avaliar este app

Dê sua opinião




[Escreva uma resenha](#)

Contato do desenvolvedor...

Participar do programa Beta

Teste novos recursos antes do lançamento oficial e ajude a...

- Com o aplicativo aberto, Clique no botão de + localizado na parte inferior direita da aplicação, conforme imagem abaixo:



- Será aberto uma janela para inserir as configurações personalizadas para a visualização das imagens conforme imagem abaixo:



1. No campo **NOME** digite o nome que identifica o ambiente do CFTV(**ex.: casa, escritório, etc.**)
2. No campo **IP/DDNS** digite as informações do endereço do DVR (**ex.: trabalho.ddns.algumacoisa.info**)
3. No campo **Porta de Serviço** digite o numero da porta do serviço do DVR (**ex.: 3777, 500, etc.**)
4. No campo **Usuário** entre com seu usuário do DVR
5. No campo **Senha** entre com a sua senha correspondente ao seu usuário no DVR
6. Após o preenchimento, clique no sinal em forma de um **V** localizado na parte superior da tela conforme imagem.

[Voltar para Howto - Como Fazer](#)
[Home Wiki - Drginfo Serviços de Informática](#)

From:
<https://wiki.drginfo.com.br/> - Consultoria em Informática

Permanent link:
https://wiki.drginfo.com.br/doku.php?id=isic_install&rev=1610195383

Last update: **09/01/2021 09:29**



