



	<b>Drginfo Serviços de Informática - Documentação</b>	<b>Data Criação</b>	15/04/2021
		<b>Data Aprovação</b>	15/04/2021
	<b>Tipo de Documento: <i>Reparar partição Linux quebrada no APT</i></b>	<b>Aprovado por</b>	Daniel Ramos

#### Objetivo:

- Realizar a reparação de um sistema Linux após atualizações mal sucedidas com o apt.

#### Aplicação:

- Suporte Técnico e Administradores de Rede e de Sistemas

#### Referências:

- <https://www.edivaldobrito.com.br/como-consertar-um-sistema-ubuntu-que-nao-inicializa-por-caoa-de-atualizacoes-quebradas/>
- <https://www.tecmint.com/fsck-repair-file-system-errors-in-linux/>

#### Descrição e Regras:

- Como consertar um sistema Ubuntu que não inicializa por causa de atualizações quebradas
- Para consertar um sistema Ubuntu que não inicializa por causa de atualizações quebradas, você deve fazer o seguinte:
  1. Baixe a imagem ISO do Ubuntu;
  2. Crie um CD/DVD ou pendrive de boot do Ubuntu, usando a imagem baixada;
  3. Inicie o computador problemático a partir do CD/DVD ou pendrive de boot do Ubuntu. Selecione a linguagem e em seguida, clique no botão “Experimentar o Ubuntu”;
  4. Ao chegar ao desktop do Ubuntu, abra um terminal pressionando as teclas CTRL + ALT + T;
  5. Você precisa descobrir a sua partição raiz de sua instalação do Ubuntu. Em uma instalação padrão do Ubuntu, a partição raiz é “/dev/sda1”, mas pode ser diferente para você. Para descobrir qual é a partição root, execute o seguinte comando:
  6. 

```
sudo fdisk -l
```
  7. Isto irá mostrar uma lista de discos rígidos e partições a partir do qual você terá que descobrir qual é a partição root. Para certificar-se de uma determinada partição é a partição raiz, você pode montá-la, usando o gerenciador de arquivos e verificando se ela contém as pastas que você normalmente encontra em uma partição de raiz, como “sys”, “proc” e “dev”;
  8. De volta ao terminal, monte a partição raiz com o comando abaixo (substitua PARTICAO-ROOT pelo nome da sua partição raiz identificada no passo anterior);
  9. 

```
sudo mount PARTICAO-ROOT /mnt
```
  10. Monte as partições /sys, /proc, /run e partições /dev, digitando o comando a seguir:
  11. 

```
for i in /sys /proc /run /dev /dev/pts; do sudo mount --bind "$i" "/mnt$i"; done
```
  12. Copie o arquivo resolv.conf. se você receber uma mensagem de erro sobre o resolv.conf ao copiá-lo, simplesmente ignore ela.

13. `sudo cp /etc/resolv.conf /mnt/etc/`
14. Inicie o chroot na partição raiz que foi montada no sétimo passo;
15. `sudo chroot /mnt`
16. Agora atualize o Apt e em seguida atualize o sistema com os comandos abaixo em sequência;
17. `apt-get update`
18. `apt-get upgrade`
19. Obviamente, como você está usando chroot e “enjaulou” sua instalação do Ubuntu, as alterações feitas nesse procedimento irão afetar ela e não o Live CD. Para finalizar, reinicie o Ubuntu e retire o CD/DVD ou pendrive de boot, para ver o resultado.

--- [Home Wiki - Drginfo Serviços de Informática](#)

From: <https://wiki.drginfo.com.br/> - **Consultoria em Informática**

Permanent link: [https://wiki.drginfo.com.br/doku.php?id=drginfo:documentos\\_publicos:como\\_fazer:reparar\\_install\\_linux&rev=1618470763](https://wiki.drginfo.com.br/doku.php?id=drginfo:documentos_publicos:como_fazer:reparar_install_linux&rev=1618470763)

Last update: **15/04/2021 04:12**

